

Kể từ tháng 07/2012, chương trình phần mềm bán hàng DDRes có thêm tính năng mới, đó là tính năng “xem báo cáo online” trực tiếp từ website của công ty tôi đưa ra cho:

<http://phanmemdongduong.com/>

Với tính năng mới này, quý khách hàng sẽ thuận tiện hơn trong việc theo dõi tình hình kinh doanh tại quán của mình mà không cần phải đến tận nơi, đến hàng ngày. Chỉ cần một máy tính có kết nối internet thì dù ở bất kỳ đâu ta cũng có thể xem được báo cáo từ phần mềm của mình.

Theo đúng thời gian đã được cài đặt sẵn trong phần mềm, hệ thống sẽ báo cáo được đưa ra cho sẵn số được tính đang gửi lên server.

Khi xem báo cáo online ta cần có một mã để truy cập, có thể đưa ra cho hệ thống báo cáo cần xem, ngày báo cáo cần xem, ...

THAO TÁC CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

1. Cài đặt mã của hàng

Vào menu **CÀI ĐẶT** > **CẤU HÌNH** > **THÔNG SỐ CHUNG** > chọn tab **CÀI ĐẶT CHUNG**

-

Mã mall: nhập mã của hàng (ví dụ đã tạo số mã 0909091625)

-

Mã khách thuê: nhập mã máy (ví dụ đã tạo số mã 001)

? Mã của hàng và mã máy sẽ do công ty cung cấp cho khách hàng, mỗi khách hàng sẽ có mã

khác nhau.

2. Cài đặt giới upload báo cáo lên trang web

Vào mục **CÀI ĐẶT** > **CẤU HÌNH** > **HÓA ĐƠN** > chọn tab **TÙY CHỈNH BỔ SUNG 2**

-

Đánh dấu chọn vào mục **Cho phép upload báo cáo lên web**

-

Click vào ô vuông để chọn các báo cáo muốn upload

-

Giới tính đăng upload: nhập các giới muốn tính đăng upload báo cáo lên trang web theo định dạng **hh:mm**, cách nhau bởi dấu ;

3. Xem báo cáo

-

Mở trang web www.phanmemdongduong.com , chọn mục **XEM BÁO CÁO**

-

Nhập mã cửa hàng, mã máy và ngày muốn xem báo cáo

-

Chọn loại báo cáo muốn xem

-

Click vào nút **CHỌN**

-

Chọn **TÌM BÁO CÁO** để tìm báo cáo về máy tính hoặc

-

Chọn **XEM BÁO CÁO TRÊN WEB** để xem trực tiếp báo cáo trên website